INSTALLATION D'UN SERVEUR PROXMOX SOUS RASPBERRY PI

Raspberry Pi - Debian Bullseye Configuration de base

Tutoriel **PROXMOX** - RASPBERRY PI

David GOÏTRÉ

Table des matières

Introduction	1
1. Pré requis	1
2. Connexion au serveur	1
3a. Paramétrage Ethernet du serveur	2
3b. Paramétrage Wifi du serveur	3
4. Optimisation du système	3
5. Installation de Proxmox pour Raspberry PI 4	3
6. Installation de DietPi pour Raspberry PI 3B+	4
7. Installation de Proxmox por Raspberry PI 3B+	5
8. Accéder à l'interface WEB de Pimox	5
9. Créer une machine virtuelle	6
10. Commandes spécifiques DietPi	8
11. Commandes RaspberryPi	8
12. Liens annexes	8
13. Conclusion	8

Introduction

PIMOX 2.0 est une plate-forme open source complète pour la virtualisation d'entreprise. Grâce à l'interface Web intégrée, on peut facilement gérer les machines virtuelles et les conteneurs, le stockage défini par logiciel et la mise en réseau, le clustering haute disponibilité et plusieurs outils prêts à l'emploi sur une seule solution.

1. Pré requis

On a besoin des différents matériels et logiciels pour la création d'un Serveur PIMOX avec un RaspberryPi.

- Un ou des PC client sous Windows
- Une Box (Free, Orange, Sfr...)
- Un Raspberry 3B+ avec l'OS Raspian Bullseye installé avec Etcher
- Le logiciel <u>Putty</u> pour se connecter en SSH au serveur
- Connaitre l'interface réseau (eth0, br0, ens3...) via la commande : ip a Pour notre test c'est l'interface eth0 qui sera utilisée

Voici l'interface que l'on doit obtenir une fois connecter au serveur **PIMOX** mise en place

	al Environment 7.0-13	Search	🥔 Documentation 🛛 🖵 Create VM 🛛 😵 Create CT 🚺 📤 root@pam 🛩
Server View 🗸 🗸	Storage 'local' on node	9 'RPiX-PVE-X'	O Help
Datacenter RPIX-PVE-X 100 (Test) 101 (Test)	 Summary Backups 	Status	Hour (average).
i local (RPIX-PVE-X)	VM Disks VM Disks CT Volumes ISO Images CT Templates Snippets Permissions	Enabled Active Content Type Usage	Yes Yes VZDump backup file, Disk image, ISO image, Container, Snippets, Container template Directory 75.57% (23.49 GB of 31.08 GB)
		Lisane	 Total Size Used Size

2. Connexion au serveur

a) Activer le **SSH** sur le serveur. Pour ce faire, ouvrir la carte SD du RaspberryPi via l'explorateur de Windows et créer un fichier **ssh** (sans extension) à sa racine.

b) Ouvrir Putty et se connecter au serveur avec les identifiants (par défaut pi/raspberry)

c) Mettre à jour les packages du système vers la dernière version. Exécuter la commande suivante pour mettre à jour et mettre à niveau les packages de votre système :



3a. Paramétrage Ethernet du serveur

Avant d'aller plus loin, il nous faut connaître l'interface réseau de notre serveur **RaspberryPI** et lui attribuer une adresse IP fixe.

a) Lister les interfaces

\$ ip link | awk '{ print \$2}' # liste les interfaces # ethtool <interface> | grep detected # détecte l'interface connectée

b) Définir une adresse IP fixe

nano /etc/dhcpcd.conf # ouvre le fichier de configuration réseau

c) Copier le texte ci-dessous à la fin du fichier dhcpcd.conf

interface nom de l'interface réseau static ip_address=192.xxx.xxx.xxx/24 static routers=192.xxx.xxx

d) Rebooter le serveur

sudo reboot

e) Paramétrer le serveur

\$ raspi-config # ouvre l'utilitaire, sélectionner le menu System Options

	Raspberry Pi Softwa	are Configuration Tool (raspi-config)
1	System Options	Configure system settings
2	Display Options	Configure display settings
3	Interface Options	Configure connections to peripherals
4	Performance Options	Configure performance settings
5	Localisation Options	Configure language and regional settings
6	Advanced Options	Configure advanced settings
8	Update	Update this tool to the latest version
9	About raspi-config	Information about this configuration tool

Sélectionner le menu **S3 Password** pour modifier le mot de passe et **S4 Hostname** pour modifier le nom du serveur.

 _	Raspberry Pi Soft	tware Configuration Tool (raspi-config)
~ ~		
SI	Wireless LAN	Enter SSID and passphrase
S2	Audio	Select audio out through HDMI or 3.5mm jack
S3	Password	Change password for the 'pi' user
S4	Hostname	Set name for this computer on a network
S5	Boot / Auto Login	Select boot into desktop or to command line
S6	Network at Boot	Select wait for network connection on boot
S7	Splash Screen	Choose graphical splash screen or text boot
S8	Power LED	Set behaviour of power LED

3b. Paramétrage Wifi du serveur

Par défaut le Wifi est désactivé. Il faut créer un fichier **wpa_supplicant.conf** et le copier à la racine de la carte SD, permettant à Raspberry Pi OS de lire le fichier au prochain démarrage et d'appliquer la configuration directement.

```
a) ouvrir un éditeur de texte et copier le texte suivant
country=FR
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
    ssid="NOM_RESEAU"
    scan_ssid=1 #nécessaire quand le ssid n'est pas diffuser
    pk="MOTDEPASSE"
    key_mgmt=WPA-PSK
}
```

b) Modifier les champs du SSID et PSK

c) Enregistrer le fichier sous le nom wpa_supplicant.conf et copier-le à la racine de la carte SD

4. Optimisation du système

Si on utilise le Raspberry Pi pour DOCKER sans écran connecté, il est recommandé d'affecter le minimum de RAM à la partie vidéo. Il suffit de se connecter en SSH et d'éditer le fichier config

sudo nano /boot/config.txt

c) Ajouter ou modifier les lignes du fichier config, comme ci-dessous :

gpu_mem=16 disable_l2cache=0 gpu_freq=250

d) Rebooter le Raspberry

5. Installation de Proxmox pour Raspberry PI 4

Par défaut, le paquet **PROXMOX** n'existe dans le référentiel de Debian Bullseye. On doit donc utiliser une solution de contournement pour l'installer. **PIMOX** est un portage de PROXMOX créé spécialement pour le Raspberry Pi 3 et 4.

a) Télécharger le script d'installation de Pimox pour Pi 4

sudo axel https://gdidees.eu/userfiles/file/scripts/RPiOS64autoinstall.sh

b) Editer le script et modifier premières lignes non commentées RPI_IP et GATEWAY

sudo nano RPiOS64autoinstall.sh

Résultat :

RPI_IP : 192.168.x.xxx (@IP du serveur) GATEWAY : 192.168.x.xxx (@IP de la Box) c) Rendre le script exécutable

chmod +x RPiOS64autoinstall.sh

d) Installer Pimox à l'aide du script d'installation

sudo ./RPiOS64autoinstall.sh

Il nous demandera immédiatement un mot de passe qui sera utiliser plus tard pour accéder à l'interface Web. Ensuite, il n'y a plus rien avoir d'autre à faire. Le script d'installation fera tout. Si une question vous est posée lors de l'installation, conserver les valeurs par défaut.

6. Installation de DietPi pour Raspberry PI 3B+

Grâce au **DietPi Automation_Custom_Script.sh**, il est très facile d'installer un port de Proxmox Virtual Environment 7 - PiMox7 sur Raspberry PI 3B+.

a) Télécharger les fichiers nécessaires pour l'installation

sudo axel https://gdidees.eu/userfiles/file/scripts/pimox-script.zip

- b) Télécharger l'image <u>DietPi</u>
- c) Flasher la carte SD avec Etcher

d) Remplacer les fichiers **dietpi.txt** et **config.txt** d'origine et ajouter le script d'installation **Automation_Custom_Script.sh** à la racine de la carte SD.

e) Ajuster le réseau et la configuration locale dans le fichier **dietpi.txt** pour correspondre à votre configuration (voir l'exemple ci-dessous).



7. Installation de Proxmox por Raspberry PI 3B+

a) Ouvrir putty et se connecter avec les identifiants de Dietpi. Par défaut les identifiants sont :

- Nom d'utilisateur : root
- Mot de passe : dietpi (si différent, saisir le mot de passe du fichier dietpi.txt)

b) Installer Pimox

cd /boot
sudo chmod +x Automation_Custom_Script.sh
sudo ./Automation_Custom_Script.sh

8. Accéder à l'interface WEB de Pimox

a) Une fois le serveur installer, lancer le à partir du navigateur via l'url @IP:8006, saisir les identifiants de Dietpi et cliquer sur Login pour démarrer le processus de configuration.

User name:	root	
Password:	•••••	
Realm:	Linux PAM standard authentication	~
Language:	English	~

b) Si l'interface web ne s'affiche pas, activer la connexion Ethernet avec la commande **dietpi-config**, puis sélectionner la **ligne 7**

Please select an option to	DietPi-Config DietPi-Config
	•- Adapter Options•
Ethernet	: Available [On] Connected
WiFi	: Not Found [Off] Disconnected
Onboard WiFi	: [Off]
	 Additional Options ————•
IPv6	: [Off]
Proxy	: [Off]
Test	: Run internet connection test
<0k>	<back></back>

c) Sélectionner la ligne Ethernet... et valider avec le bouton Ok

	DietPi-Config
Hardware : RPi 3 Model B	(aarch64)
1	: Display Options
2	: Audio Options
3	: Performance Options
4	: Advanced Options
5	: Language/Regional Options
6	: Security Options
7	: Network Options: Adapters
8	: Network Options: Misc
9	: AutoStart Options
10	: Tools
<0k>	<exit></exit>

9. Créer une machine virtuelle

Avant d'installer une machine virtuelle, il faut copier l'image ISO de l'OS dans le stockage local dans le répertoire **/var/lib/vz/template/iso/** de notre Proxmox. Cliquer ensuite sur le bouton **Create VM**.

a) Dans l'onglet **OS**, sélectionner l'image ISO et spécifier le type et la version du système que l'on souhaite installer

Create: Virtual Ma	ichine			\otimes			
General OS	Hard Disk CPU Memory	Network Cor	ıfirm				
Use CD/DVD	disc image file (iso)	Guest OS:					
Storage:	local ~	Type:	Microsoft Windows	\sim			
ISO image:	fr_windows_7_enterprise_x86.i \sim	Version:	7/2008r2	\sim			
◯ Use physical CD/DVD Drive							
◯ Do not use an	y media						

b) Dans l'onglet Hard Disk, mettre le bus en mode SATA et choisir l'emplacement de stockage

Create: Virtual Machine						
General OS	Hard Disk CPU	Memory	Network	Confirm		
Bus/Device:	SATA ~	0 0	Cache:	Default (No cache)	~	
Storage:	W2012-SAN	~				
Disk size (GiB):	40	0				
Format:	Raw disk image (raw)					

c) Dans l'onglet CPU, choisir le nombre de processeur et de cœurs à allouer

Create: Virtual Machine							\otimes
General	OS	Hard Disk	CPU	Memory	Network Co	onfirm	
Sockets:	1			0	Type:	Default (kvm64)	~
Cores:	2			0	Total cores:	2	

d) Dans l'onglet Memory, choisir la taille de mémoire RAM à allouer

Create: Vir	tual Mad	chine					\otimes
General	OS	Hard Disk	CPU	Memory	Network	Confirm	
Memory (Mi	B):	204	3	0			

e) Une fois la configuration terminée, il faut donner un nom à notre machine

Create: Virtual Machine (
General	OS Hard Disk CPU Memory Network Cor	firm						
Node:	proxmoxa	~						
VM ID:	101 🗘							
Name:	Win7a							

e) Dans l'onglet **Confirm**, valider la configuration

Create: Virtual Machine							\otimes
General	OS	Hard Disk	CPU	Memory	Network	Confirm	
Key ↑		Value					
cores		2					
ide2		local:is	local:iso/fr_windows_7_enterprise_x86.iso,media=cdrom				
memory		2048					
name		Win7a					
net0		e1000,	e1000,bridge=vmbr0				
nodename		proxmo	oxa				
numa		0					
ostype		win7					
sata0		W2012	-SAN:40				
scsihw		virtio-so	csi-pci				

10. Commandes spécifiques DietPi

a) Pour mettre à jour, nous devons d'abord désinstaller Portainer puis installer la mise à jour

dietpi-software # Installe les logiciels sélectionnés # dietpi-config # configure le réseau de Dietpi # dietpi-update # vérifie les mises à jour de Dietpi # dietpi-backup # sauvegarde le système # dietpi-launcher # affiche le menu des commandes de Dietpi /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainerce

11. Commandes RaspberryPi

Liste des commandes basiques à la gestion du serveur RaspberryPi

sudo -i # passe en mode root # shutdown -h now # éteint le serveur en toute sécurité # shutdown -r now # redémarre le serveur en toute sécurité # apt install openssh-server # installe le SSH # systemctl enable sshd.service # active le service SSH au démarrage ###### Désactive la mise en veille ##### # systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target

12. Liens annexes

Liste de contenu à télécharger pour Docker et Portainer

- <u>Support Debian</u>
- <u>Support Dietpi</u>

13. Conclusion

PIMOX est installé et configuré avec succès sur le serveur **RaspberryPi Debian 11**. On peut désormais créer des machines virtuelles.

Destiné au RaspberryPi (Raspbian), **PIMOX** fonctionne aussi parfaitement sur une distribution Ubuntu, Debian...

Pour Debian :

echo "deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-nosubscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list # sudo wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bullseye.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg # sudo apt update && apt full-upgrade # sudo apt install pve-kernel-5.15